# VMoodle (local) : User guide : Commandes relatives aux rôles et droits



#### Synchronisation d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser les capacités d'un rôle entre un dispositif et un ou plusieurs autres.

- 1. Choisissez la plate-forme source du rôle à copier
- 2. Choisissez le rôle à synchroniser
- 3. Cliquez sur continuer

Synchronisation d'un rôle	•			
Description	Synchronise les capacités d'un rôle.			
Plate-forme source du rôle à copier	Cité Scolaire Iroise Brest		V	
Le rôle à synchroniser	Administrateur local	~		
			Continuer	

### Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir la ou les instances cibles :

- 1. Choisir dans la liste de gauche toutes les instances concernées
- 2. Choisir le bouton menu : Tout ajouter pour sélectionner toutes les instances, Ajouter à la sélection pour une sélection multiple sur les instances de votre choix (avec touches CTROL)
- 3. Cliquer sur le bouton Continuer pour lancer la commande
- 4. Le résultat pour chaque instance apparait



A l'issue d'une commande voici les choix qui s'offrent à vous :



#### Comparaison d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de comparer les capacités d'un rôle.

- 1. Choisir dans la liste le rôle à comparer
- 2. Cliquez sur continuer




Vous arrivez à la section du formulaire "Plates-formes virtuelles" qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite au chapitre concernant la section du formulaire "Plates-formes virtuelles"

#### Synchronisation des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser une table d'autorisation d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

- 1. Choisir dans la liste la plate-forme source du rôle à copier
- 2. Choisir dans la liste la table d'autorisations à synchroniser pour le rôle :
  - autorisation d'assignation
  - autorisation de surcharge
  - autorisation de changement
- 3. Le rôle à synchroniser
- 4. Cliquez sur le bouton continuer



Vous arrivez à la section du formulaire **"Plates-formes virtuelles"** qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la **section du formulaire "Plates-formes virtuelles"** 

## Comparaison des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

Ce menu permet de comparer la table de permission d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

- 1. Choisir dans la liste la table d'autorisations à comparer pour le rôle :
  - autorisation d'assignation
  - autorisation de surcharge
  - autorisation de changement
- 2. Cliquez sur le bouton continuer



Vous arrivez à la section du formulaire **"Plates-formes virtuelles"** qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la **section du formulaire "Plates-formes virtuelles"** 

Back to Vmoodle user guide - back to VMoodle component index - Back to plugins - Back to catalogue

update: 2024/04/04 local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts&rev=1511268855 15:50

From:

https://docsen.activeprolearn.com/ - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:

Last update: 2024/04/04 15:50

