

## Bloc Dashboard : Tableau de bord - Paramètres additionnels de contrôle des tables croisées

Les tables croisées permettent un affichage matriciel des résultats d'une requête selon deux dimensions principales (horizontal et vertical).

		Dimension 1		
Dimension 2	séries résultat			

La dimension verticale peut admettre elle-même une sous-division lorsque les dimensions utilisées pour la construire forment une base libre.

			Dimension 1	
Dimension 2	Dimension 3	séries résultat		

### Comment décider du contenu d'une cellule de la table ?

Le contenu effectif des séries tabulée est une concaténation des colonnes choisies pour la sortie linéaire. Ces colonnes sont configurées dans la rubrique *Données de sortie* dans la [configuration correspondante](#).

### Paramètres

## **Clef(s) verticale(s)**

La ou les colonnes constituant la dimension verticale, dans l'ordre d'importance décroissante. Il s'agit des noms d'alias de colonnes de sortie de la requête.

## **Clef horizontale**

La clef pilotant la dimension horizontale ne peut accepter qu'une seule colonne.

## **Format des clefs verticales**

Des données de formatage telles que décrites dans la page [|Configuration des champs de sortie](#) qui s'appliquent à chacune des colonnes de clefs verticales.

Paramètre primaire associé : Clef(s) Verticale(s).

## **Format de la clef horizontale**

Une unique chaîne de format pour formater les valeurs de libellés horizontaux.

## **Dissocier la table sur la série**

Ce paramètre permet de définir une colonne de sortie des données de requête comme pilote d'une séparation en sous-tables. A chaque séparation, les en-têtes de ligne sont répétées et les données correspondant à une seule valeur de cette série sont disposées dans la sous-table.

## **Activer les totaux horizontaux**

Si la donnée tabulée est numérique et calculable, il est possible de rajouter une colonne de totalisation de la ligne en fin de ligne.

## **Activer les totaux verticaux**

si la donnée tabulée est numérique et calculable, alors il est possible de rajouter en fin de table une colonne de totalisation globale de toutes les lignes.

Notez que si la dissociation en sous-tables est activée, une ligne de sous-totaux apparaîtra alors en bas de chaque sous-table avec les totaux partiels de la sous-table.

## Label des séries verticales

Il s'agit d'un label nommant l'intitulé de la dimension constituée par toutes les clefs verticales.

## Label des séries horizontales

Il s'agit d'un label nommant l'intitulé de la dimension horizontale.

[Revenir à l'index du guide utilisateur](#)

From:

<https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:

<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=blockdashboardconfigoutputtabular&rev=1448139921>

Last update: 2024/04/04 15:50

