

VMoodle (local) : User guide : Commandes relatives aux rôles et droits



Synchronisation d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser les capacités d'un rôle entre un dispositif et un ou plusieurs autres.

1. Choisissez la plate-forme source du rôle à copier
2. Choisissez le rôle à synchroniser
3. Cliquez sur continuer

Synchronisation d'un rôle

Description	Synchronise les capacités d'un rôle.	
Plate-forme source du rôle à copier	Cité Scolaire Iroise Brest	▼
Le rôle à synchroniser	Administrateur local	▼
Continuer		

Vous arrivez à la section du formulaire “Plates-formes virtuelles” qui permet de choisir la ou les instances cibles :

1. Choisir dans la liste de gauche toutes les instances concernées
2. Choisir le bouton menu : Tout ajouter pour sélectionner toutes les instances, Ajouter à la sélection pour une sélection multiple sur les instances de votre choix (avec touches CTRL)
3. Cliquer sur le bouton Continuer pour lancer la commande
4. Le résultat pour chaque instance apparaît



A l'issue d'une commande voici les choix qui s'offrent à vous :




Comparaison d'un rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de comparer les capacités d'un rôle.

1. Choisir dans la liste le rôle à comparer
2. Cliquez sur continuer




Vous arrivez à la section du formulaire **“Plates-formes virtuelles”** qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite au chapitre concernant la **section du formulaire “Plates-formes virtuelles”**

Synchronisation des autorisations d'assignation, surcharge ou changement de rôle

Menu Administration du site/Serveur/Onglet super administration/Commandes relatives aux rôles

Ce menu permet de synchroniser une table d'autorisation d'assignation, surcharge ou changement de rôle.

1. Choisir dans la liste la plate-forme source du rôle à copier
2. Choisir dans la liste la table d'autorisations à synchroniser pour le rôle :
 - autorisation d'assignation
 - autorisation de surcharge
 - autorisation de changement
3. Le rôle à synchroniser
4. Cliquez sur le bouton continuer



Synchronisation des autorisations d'attribution, surcharge ou changement de rôle

Description Synchroniser une table d'autorisation d'attribution, surcharge ou changement de rôle.

Plate-forme source du rôle à copier Cité Scolaire Iroise Brest

Table d'autorisations Autorisations d'attribution de rôles

Le rôle à synchroniser Administrateur local

Continuer

Vous arrivez à la section du formulaire **“Plates-formes virtuelles”** qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la **section du formulaire “Plates-formes virtuelles”**

Comparaison des autorisations d'attribution, surcharge ou changement de rôle.

Ce menu permet de comparer la table de permission d'attribution, surcharge ou changement de rôle.

1. Choisir dans la liste la table d'autorisations à comparer pour le rôle :
 - autorisation d'attribution
 - autorisation de surcharge
 - autorisation de changement
2. Cliquez sur le bouton continuer



Comparaison des autorisations d'attribution, surcharge ou changement de rôle.

Description Comparer la table de permission d'attribution, surcharge ou changement de rôle.

Table d'autorisations Autorisations d'attribution de rôles

Continuer

Vous arrivez à la section du formulaire **“Plates-formes virtuelles”** qui permet de choisir les instances cibles : Suivez la procédure décrite en haut chapitre concernant la **section du formulaire “Plates-formes virtuelles”**

[Back to Vmoodle user guide](#) - [back to VMoodle component index](#) - [Back to plugins](#) - [Back to catalogue](#)

Last
update:
2026/01/13 07:58 local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts&rev=1511268855

From:
<https://docsen.activeprolearn.com/> - **Documentation Moodle ActiveProLearn**

Permanent link:
<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=local:vmoodle:userguide:cdesrolesdts&rev=1511268855>

Last update: **2026/01/13 07:58**

