

Type de composant : Thème **Nom :** Essential BE **Versions :** 2.7 **Distribution :** Non publié
Disponibilité : Open-source pour les clients référencés.

Le thème Essential BE est dérivé du thème très populaire Essential (entre Moodle 2.4 et Moodle 2.8). Il conserve les fonctionnalités flexibles et avancées de la page de garde (annonces marketing, slider, etc.) et intègre des modifications significatives de certains "renderers".

Guides des fonctionnalités spécifiques

Contrôle du menu customisé

Le menu customisé est un menu global dont la structure est contrôlée par le réglage "custommenu" des paramètres généraux du thème. La modification consiste à proposer une syntaxe simple permettant de contrôler la visibilité ou non des items de menu en fonction de la situation de l'utilisateur :

- Label|url : Cas standard, visible de tous
- Label|!url : uniquement visible aux connectés
- Label|0!url : uniquement visible par les non connectés
- Label|capacité!url : Uniquement visible par ceux qui ont la capacité (test sur le contexte système ou sur le context du cours courant). Dans ce cas les super-utilisateurs passent tout le temps.
- Label|capacité^!url : Uniquement visible par ceux qui ont la capacité (test sur le contexte système ou sur le context du cours courant) et ce explicitement. Les super-utilisateurs ne voient pas s'ils n'ont pas eux-même une capacité explicite.

De plus, la mise en oeuvre du menu injecte certains paramètres typiques de l'environnement courant :

- %COURSEID% : L'identifiant Moodle du cours courant
- %WWWROOT% : La racine Web de Moodle. Ceci permet d'utiliser des URLs absolues non dépendantes de l'installaion.
- %USERID% : L'identifiant numérique Moodle de l'utilisateur courant.

Exemple

Voici quelques exemples typiques de mise en oeuvre :

Exemple de bascule connectés/déconnectés

```
Déconnexion|!/login/logout.php  
Connexion|0!/login
```

Les utilisateurs connectés ne voient que le lien 'Connexion'. Les utilisateurs non connectés ne voient que le lien 'Déconnexion'.

Exemple de contrôle par capacité

Administration|local/adminsettings:nobody!/admin/index.php
Administration|moodle/site:config^!/local/admin/delegatedadmin.php

Seuls les administrateurs possédant la capacité local/adminsettings:nobody, y compris par un droit super-administrateur, peuvent voir le menu admin/index.php (la console d'administration complète standard) Les utilisateurs ayant par attribution de rôle explicite la capacité moodle/site:config peuvent atteindre le panneau d'administration délégué (simplifié). Les supers-utilisateurs (administrateurs de site) n'ayant pas d'autres attributions de rôles explicites ne voient pas ce menu.

Exemple de contrôle par capacité avec passage de paramètre

Librairie|repository/sharedresources:view!/local/sharedresources/index.php?course=%COURSEID%

Les utilisateurs ayant la capacité requise (voir la librairie) peuvent voir ce bouton de lien vers l'accueil de la librairie mutualisée. L'identifiant numérique du cours courant est passé à la librairie comme contexte courant d'usage.

From:
<https://docsen.activeprolearn.com/> - Moodle ActiveProLearn Documentation

Permanent link:
<https://docsen.activeprolearn.com/doku.php?id=themeessentialbe&rev=1441743621>

Last update: **2024/04/04 15:50**

